


Présentation	2
Caractéristiques et options générales	3
Circuit	3
Niveau de protection.....	3
Ordre	3
Nature Origine et Destination	4
Génération d'une entête.....	4
Règles de transformation.....	6
Options communes	6
Génération d'un total	6
Génération de la compta	7
Gestion des reliquats.....	7
Clôturer.....	7
Option circuit Achat/Vente	7
Mise à jour de la comptabilisation	7
Transfert de la note	7
Option circuit Stock/Vente	7
Mise à jour du prix de revient	7
Options circuit Vente.....	8
Ajustement intermédiaire.....	8
Transformation partielle.....	8
Transfert des quantités à 0.....	8
Recalcul des tarifs	8

Présentation




1 Caractéristiques et options générales

2 Options qui peuvent varier en fonction du circuit et des options

Caractéristiques et options générales

Circuit



Le choix du circuit détermine la nature des pièces qui pourront être sélectionnées en Origine et Destination

Niveau de protection

Sur le paramétrage des transformations de pièces, gestion du « Niveau de protection ».

Chaque Profil utilisateur est rattaché à un niveau de protection nommé « Niveau Gestion ».

Rappel : Niveau 99, tous les droits. Niveau 0, seuls les niveaux de protections à 0 sont accessibles.

Ordre

Ce critère « Ordre » permet de présenter dans l'ordre souhaité les transformations dans les listes de choix.

Exemple : 4 transformations de BONCLI

22/11/13

Transformation des pièces

Profil par défaut [dropdown] Présentation par défaut des transformation [icon]

Transformations [tree view: Achat, Fabrication, Vente]

Circuit	Pièce Org.	Pièce Dest.	Ordre	Code
Vente	ABOCLI	FACCLI	0	ABOCLI->FACCLI
Vente	ABOCLI	BONCLI	0	ABOCLI->BONCLI
Vente	BONCLI	FAC	5	BONCLI->FAC
Vente	BONCLI	BONCLI2	15	BONCLI->BONCLI2
Vente	BONCLI	RETCLI	10	BONCLI->RETCLI
Vente	BONCLI	FACCLI	0	BONCLI->FACCLI

Le critère « ordre » permet de définir la transformation par défaut et de classer les transformations dans le menu déroulant.

Transformation

Options

Date de la pièce de destination: 05/09/2012

Phase de transformation: **BONCLI->FACCLI** [dropdown menu]

Ouverture pièce de destination:

- BONCLI->FACCLI: Bon client er
- BONCLI->FAC: Boncli en fac
- BONCLI->RETCLI: Réception fc
- BONCLI->BONCLI2: Boncli->bonc

OK

Nature Origine et Destination

Permet de sélectionner la nature d'origine (il s'agit de la nature de pièce depuis laquelle la transformation sera possible) et la nature de destination (il s'agit de la nature de pièce qui sera créée par la transformation). Les natures d'origine et de destination font obligatoirement partie du même circuit.

Génération d'une entête

Cette option permet de paramétrer l'entête inclus dans les pièces de destinations. Quatre informations sont disponibles pour la composer :

- Libellé : zone à saisir
- Référence : référence de la pièce d'origine
- Référence externe : référence externe de la pièce d'origine
- Date effet : date d'effet de la pièce d'origine

Le numéro indique l'ordre et la valeur 0 permet de ne pas afficher l'information dans le libellé. De plus, l'information « Libellé » est modifiable et gérée en traduction.

22/11/13

Exemple :

Paramétrage de l'en-tête de la fiche Transformation

Génération d'une entête

Libellé 1 

Référence Réf. externe Date effet

En-tête générée par la transformation sur la pièce de destination

Facture client - FC_000295

Référence Montant H.T. EUR D

Client   Client 04 N

Date	T	N° Lg.	Article	Désignation	P.U.
31/08/2012	T	1		Bon de livraison client : BC_000230 : Ref.ext. 0125	

22/11/13

Règles de transformation

Génération d'un total	<input type="checkbox"/>	Mise à jour prix de revient	<input type="checkbox"/>
Génération de la compta	<input checked="" type="checkbox"/>	Recalcul des tarifs	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajustement intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	Transformation partielle	<input checked="" type="checkbox"/>
Mise à jour de la comptabilisation	<input type="checkbox"/>	Transfert des quantités à 0	<input type="checkbox"/>
Gestion des reliquats	<input checked="" type="checkbox"/>	Transfert de la note	<input checked="" type="checkbox"/>
Clôturer	<input type="checkbox"/>		

Options disponibles (x) par circuit de pièce

	Circuit	Achat	Fabrication	Stock	Vente
Génération d'un total	x	x	x	x	x
Génération de la compta	x	x	x	x	x
Ajustement intermédiaire					x
Mise à jour de la comptabilisation	x				x
Gestion des reliquats	x	x	x	x	x
Clôturer	x	x	x	x	x
Mise à jour Prix de revient			x (1)	x	x
Recalcul des tarifs					x
Transformation partielle					x
Transfert des quantités à 0					x
Transfert de la note	x				x


(1) Cette option n'a aucun effet dans le circuit de fabrication

Options communes

Génération d'un total

Cette option permet d'ajouter automatiquement une ligne de type Total par pièce d'origine sur la pièce de destination

Exemple :



Facture client - FC_000298

Référence: FC_000298 Montant H.T.: 91.00 EUR

Client: CLT03

T	N° Lg.	Article	Désignation	Désignation article	Montant Net	P.U. Br
	1		Bon de livraison client : BC 000213 :			
	2	ART196	Article 19.6	Article 19.6	26.00	
	3	ARTDPA	ARTDPA	ARTDPA	65.00	
	4		Total : BC_000213		91.00	

Génération de la compta

Cette option permet de comptabiliser automatiquement les écritures comptables de la pièce de destination.

Rappel : la comptabilisation d'une pièce est définie sur la nature de pièce

Gestion des reliquats

Si cette option n'est pas cochée :

- la pièce d'origine passe à l'état « Soldée » quelles que soient les quantités transformées.

Si cette option est cochée :

- la pièce d'origine passe à l'état de transformation « Partiel » si toutes les quantités de la pièce d'origine ne sont pas transformées. La pièce d'origine pourra faire l'objet de nouvelles transformations tant qu'elle ne sera pas soldée.

Clôturer

Cette option permet de clôturer la pièce d'origine.

Remarque : L'option n'est pas active si la Gestion des reliquats est cochée

Option circuit Achat/Vente

Mise à jour de la comptabilisation

Cette option « Mise à jour de la comptabilisation » permet lors de la transformation de réinitialiser les paramètres de comptabilisation, en reprenant toutes les informations (compte comptable, TVA, TPF) depuis les fiches articles ou produit. Bien sûr dans ce cas la pièce est recalculée.

Transfert de la note

Cette option permet de retrouver la note de la pièce d'origine dans la pièce de destination.

Option circuit Stock/Vente

Mise à jour du prix de revient

Cette option permet de mettre à jour la valorisation des articles pour le calcul de la marge. Elle est donc utile uniquement sur les pièces de vente.

Article non géré en stock : Ce coche va mettre à jour le DPA ou DPR sur la pièce de destination en récupérant les valeurs de la fiche article (Onglet stock / Valorisation).

Article géré en stock standard : Ce coche va mettre à jour tous les modes de valorisations (DPA, DPR, CUMP, CRUMP, PMP, PRMP) sur la pièce de destination.

Article géré en stock FIFO/FEFO : Ce coche va permettre de récupérer la valorisation d'origine de l'article déstocké sur la pièce de destination **si la pièce de destination mouvemente le stock**.

Si cette option n'est pas cochée, la valorisation sur la pièce de destination hérite des valeurs de la pièce d'origine.

Options circuit Vente

Ajustement intermédiaire

Cette option permet d'afficher lors de la transformation une fenêtre intermédiaire permettant d'intervenir sur les lignes et les quantités transformées.

Remarque : L'option n'est plus disponible si les natures d'origine et de destination ont un paramétrage identique au niveau de la gestion des stocks.

Transformation partielle

OUI : La transformation est effectuée même si elle est partielle.

NON : La transformation n'est effectuée que si la pièce d'origine peut être complètement transformée.

Transfert des quantités à 0

OUI : Les lignes dont la quantité est à zéro sont transférées dans la pièce de destination.

NON : Les lignes dont la quantité est à zéro ne sont pas transférées.

Recalcul des tarifs

Cette option permet de recalculer automatiquement les tarifs de vente des articles lors de la génération de la pièce en tenant compte des règles de calcul du tarif de l'article au moment de la transformation.

Si cette option n'est pas cochée, le prix de vente sur la ligne de la pièce de destination hérite du prix de vente de la ligne de la pièce d'origine.